



Gefilzter Wollkorb

NO. 1001-183-4242

Material:

- Häkelnadel Nr. 7
- Happy sheep Woolpower

Garn und Zubehör sind hier erhältlich:

<http://shop.hobbii.de/gefilzter-wollkorb>

Maße - nach dem Filzen:

Boden: 21 cm im Durchmesser

Höhe: 18 cm.

Häkelprobe:

12 ½ M x 7 Reihen. = 10 x 10 cm vor dem Filzen

Verbrauch: Ca. 230 gr pr. stk.

Abkürzungen:

Mr: Magischer Ring

Lm: Luftmasche

M: Masche

Fm: feste Masche

Km: Kettmasche

Stb: Stäbchen

Häkelschrift:

Boden:

1. Einen magischen Ring machen und 3 Lm (ersetzen 1 Stb) und 11 Stb. häkeln. Ziehe den Ring zusammen und ende mit 1 Km. (12)
2. 3 Lm häkeln (ersetzen 1 Stb). 1 Stb in die gleiche Masche häkeln. Jeweils 2 Stb in alle Maschen der Runde häkeln. Mit 1 Km abschließen. (24)
3. 3 Lm häkeln (ersetzen 1 Stb). 1 Stb in die gleiche Masche häkeln. 1 Stb in die nächste Masche häkeln. "2 Stb in die nächste M, 1 Stb in die folgende M". Von " bis " wiederholen bis die Runde zu Ende ist. Mit 1 Km abschließen. (36)
4. 3 Lm häkeln (ersetzen 1 Stb). 1 Stb in die gleiche Masche häkeln. 1 Stb in die nächsten 2 Maschen häkeln. "2 Stb in die nächste M, 1 Stb in die folgenden 2 M". Von " bis " wiederholen bis die Runde zu Ende ist. Mit 1 Km abschließen. (48)
5. 3 Lm häkeln (ersetzen 1 Stb). 1 Stb in die gleiche Masche häkeln. 1 Stb in die nächsten 3 Maschen häkeln. "2 Stb in die nächste M, 1 Stb in die folgenden 3 M". Von " bis " wiederholen bis die Runde zu Ende ist. Mit 1 Km abschließen. (60)
6. 3 Lm häkeln (ersetzen 1 Stb). 1 Stb in die gleiche Masche häkeln. 1 Stb in die nächsten 4 Maschen häkeln. "2 Stb in die nächste M, 1 Stb in die folgenden 4 M". Von " bis " wiederholen bis die Runde zu Ende ist. Mit 1 Km abschließen. (72)
7. 3 Lm häkeln (ersetzen 1 Stb). 1 Stb in die gleiche Masche häkeln. 1 Stb in die nächsten 5 Maschen häkeln. "2 Stb in die nächste M, 1 Stb in die folgenden 5 M". Von " bis " wiederholen bis die Runde zu Ende ist. Mit 1 Km abschließen. (84)
8. 3 Lm häkeln (ersetzen 1 Stb). 1 Stb in die gleiche Masche häkeln. 1 Stb in die nächsten 6 Maschen häkeln. "2 Stb in die nächste M, 1 Stb in die folgenden 6 M". Von " bis " wiederholen bis die Runde zu Ende ist. Mit 1 Km abschließen. (96)
9. 3 Lm häkeln (ersetzen 1 Stb). 1 Stb in die gleiche Masche häkeln. 1 Stb in die nächsten 7 Maschen häkeln. "2 Stb in die nächste M, 1 Stb in die folgenden 7 M". Von " bis " wiederholen bis die Runde zu Ende ist. Mit 1 Km abschließen. (108)
10. 3 Lm häkeln (ersetzen 1 Stb). 1 Stb in die gleiche Masche häkeln. 1 Stb in die nächsten 8 Maschen häkeln. "2 Stb in die nächste M, 1 Stb in die folgenden 8 M". Von " bis " wiederholen bis die Runde zu Ende ist. Mit 1 Km abschließen. (120)



Jetzt werden die Seiten gehäkelt:

3 Lm häkeln (ersetzen 1 Stb), in alle M der Runde 1 Stb häkeln und mit 1 Km abschließen. (120)

Diese Runde insgesamt 14 mal wiederholen.



Griffe/Kante:

1. 3 Lm häkeln (ersetzen 1 Stb). Jeweils 1 Stb in die nächsten 19 M häkeln. 20 Lm häkeln und die nächsten 20 M überspringen. 1 Stb in die nächste M häkeln. Je 1 Stb in die nächsten 39 M häkeln. 20 Lm häkeln, die nächsten 20 M überspringen und 1 Stb in die nächste M häkeln. In die letzten 19 M der Runde jeweils 1 Stb häkeln, mit 1 Km abschließen.
2. 3 Lm häkeln (ersetzen 1 Stb). Je 1 Stb in alle M und LM der Runde häkeln und mit 1 Km abschließen. (120)
3. 3 Lm häkeln (ersetzen 1 Stb). Je 1 Stb in alle M der Runde häkeln und mit 1 Km abschließen. (120)
4. 3 Lm häkeln (ersetzen 1 Stb). Je 1 Stb in alle M der Runde häkeln und mit 1 Km abschließen. (120)

Garn abschneiden und Enden heften.

Beschreibung Griffe/Kante:



1. 3 Lm häkeln (ersetzen 1 Stb). Jeweils 1 Stb in die nächsten 19 M häkeln.



2. 20 Lm häkeln



3. Die nächsten 20 M überspringen und 1 Stb in die nächste M häkeln.



4. Je 1 Stb in die nächsten 39 M häkeln.



5. 20 Lm häkeln,



6. Die nächsten 20 M überspringen und 1 Stb in die nächste M häkeln



7. In die letzten 19 M jeweils 1 Stb häkeln, mit 1 Km abschließen.



8. 3 Lm häkeln (ersetzen 1 Stb). Je 1 Stb in alle M und LM der Runde häkeln und mit 1 Km abschließen. (120)



9. 3 Lm häkeln (ersetzen 1 Stb). Je 1 Stb in alle M der Runde häkeln und mit 1 Km abschließen (120). Diese Runde 2 mal häkeln.



10. Garn abschneiden und Enden heften.

Filzen:

Das Filzen unterscheidet sich etwas von Maschine zu Maschine.

Den Korb mit einem normalen Waschprogramm bei 60 Grad waschen (keinen Schnell- oder Kurzwaschgang wählen). Ist der Korb noch nicht ausreichend gefilzt, kann man den Vorgang gut noch einmal wiederholen. Dieser Korb wurde mit einem einfachen Waschprogramm bei 60 Grad gewaschen (60 Minuten und 1400 Umdrehungen). Zurechtziehen und so formen, wie er fertig aussehen soll. Gründlich trocknen lassen.

Vor dem Filzen:



nach dem Filzen:



Viel Vergnügen ☺

Die besten Grüße Hobbii.de