



HÄKELANLEITUNG

Vintage Diamonds

Kissen

Design: Maggie Trunkhill - Daisy Girl Crochet | Hobbii Design

MATERIALIEN

2 Knäuel Rainbow Cotton 8/8 Farbe 52 (Garn A)
1 Knäuel Rainbow Cotton 8/8 Farbe 47 (Garn B)
1 Knäuel Rainbow Cotton 8/8 Farbe 56 (Garn C)
1 Knäuel Rainbow Cotton 8/8 Farbe 43 (Garn D)
3 Knäuel Rainbow Cotton 8/8 Farbe 99 (Garn E)

Häkelnadel 3,5 mm

Kissenfüllung 33 x 50 cm
5 hellpinke Knöpfe in Blumenform (18 mm)
Schere
Stopfnadel

GARNQUALITÄT

 **Rainbow Cotton 8/8**, Hobbii
100 % Baumwolle
50 g = 75 m

MASCHENPROBE

10 cm x 10 cm = 18 M x 7 Reihen

ABKÜRZUNGEN

M = Masche
Lm = Luftmasche
Km = Kettmasche
fM = feste Masche
s-Stb = stehendes Stäbchen
Stb = Stäbchen
2 Stb zsm = 2 Stäbchen zusammenhäkeln
3 Stb zsm = 3 Stäbchen zusammenhäkeln
[] bedeuten, dass die M in dieselbe Stelle kommen
{ } bedeuten, dass die M später wiederholt werden

FRAGEN

Bei Fragen zur Anleitung wende dich gerne an kundenservice@hobbii.de.
Bitte auch unbedingt Namen und Nummer der Anleitung angeben.

Viel Vergnügen!

GRÖÖE

33 x 50 cm Kissen

MAÖE

Breite: 30 cm
Länge: 99 cm (vor dem Zusammennähen)

INFOS ÜBER DIE ANLEITUNG

Die Vorderseite des Kissens wird mit der Tapestry-Technik gehäkelt, bei der die Farbe innerhalb der Reihen wechselt und die anderen Farben auf der Rückseite mitgetragen werden. Dadurch wird die Anzahl der Fäden reduziert, die vernäht werden müssen. Dann werden Reihen von Stäbchen auf der linken und rechten Seite der Arbeit gehäkelt, um die Rückseite zu kreieren. Das Kissen wird auf links gedreht zusammengenäht, damit die Naht im Kissen versteckt ist. Fünf Knöpfe verbinden die beiden Teile der Rückseite des Kissens.

HASHTAGS FÜR SOZIALE MEDIEN

#hobbiidesign
#hobbiivintagediamonds

BESTELLE DAS GARN HIER

<http://shop.hobbii.de/vintage-diamonds-kissen>



Anleitung



INFO UND TIPPS

Wie man Farben wechselt (auf der Vorderseite des Kissens)

- Der Farbwechsel findet immer eine Masche vor dem eigentlichen Farbwechsel statt. Wenn in der Anleitung steht „zu Garn _ wechseln“, dann nimm diese Farbe, um das letzte „Faden holen und durchziehen“ der Masche davor zu häkeln (Bild 1)
- Beim Häkeln die anderen Farben gegen die Häkelarbeit halten, damit sie wieder aufgenommen werden können, wenn es wieder Zeit ist, sie zu verwenden. Bei ungeraden Reihen die anderen Farben auf der Rückseite der Häkelarbeit halten (Bild 2). Bei geraden Reihen die anderen Farben an die Vorderseite der Häkelarbeit halten (Bild 3). Dadurch wird die Seite, bei der die ungeraden Reihen oben sind, die Vorderseite des Kissens.
- Bei den Enden der Reihen: Das mitgetragene Garn 2 M vor dem Ende der Reihe fallen lassen (sonst steht das farbige Garn an der Seite der Reihen hervor). Bei ungeraden Reihen hinter die Häkelarbeit fallen lassen. Bei geraden Reihen auf die Vorderseite der Häkelarbeiten fallen lassen. Dann (nach den ersten 2 M der nächsten Reihe) das mitgetragene Garn über die Häkelnadel führen und wieder mittragen.


Tipps für den Farbwechsel

- Beim Farbwechsel nicht am Garn ziehen, sonst werden die Reihen zu eng und ungerade.
- In den Reihen 3-8 und 15-20 werden Garne A, B, und C verwendet. In den Reihen 9-14 werden Garne A, D, und E verwendet. Es werden immer mindestens zwei Farben mitgetragen, also achte darauf, dass du die hellere Farbe vor die dunklere Farbe legst, die du mitträgst. Das sorgt dafür, dass das mitgetragene Garn nicht in der Häkelarbeit sichtbar wird.

Stehendes Stäbchen

Um einige der Farbwechsel auf der Vorderseite durchzuführen, muss ein stehendes Stäbchen (s-Stb) zu Beginn der Reihe verwendet werden. Ein s-Stb hat dieselbe Funktion wie 3 Lm, es sieht einfach schöner aus und ermöglicht einen Farbwechsel.

BILDER



VORDERSEITE

Anfang: Mit Garn A 92 Lm häkeln.

Reihe 1: Die ersten 3 Lm überspringen (zählen als erstes Stb), Stb in die folgenden 89 Lm. Umdrehen.

Reihe 2: s-Stb, Stb in die folgenden 89 M der vorherigen Reihe. Umdrehen.

Reihe 3: s-Stb. Stb, 2 Stb zsm. Zu Garn B wechseln. [3 Stb]. {Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm. Stb in 5 M. 2 Stb zsm. Zu Garn C wechseln. [3 Stb]. Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm. Stb in 5 M. 2 Stb zsm. Zu Garn B wechseln. [3 Stb]}. { } noch 3 Mal wiederholen. Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm. Stb in 3 M. Umdrehen.

Reihe 4: s-Stb, Stb, 2 Stb zsm. Zu Garn B wechseln. [2 Stb], Stb, [2 Stb]. {Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm. Stb in 3 M. 2 Stb zsm. Zu Garn C wechseln. [2 Stb], Stb, [2 Stb]. Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm. Stb in 3 M. 2 Stb zsm. Zu Garn B wechseln. [2 Stb], Stb, [2 Stb]}. { } noch 3 Mal wiederholen. Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm. Stb. Umdrehen.

Reihe 5: 2 Stb zsm (das s-Stb + ein Stb zusammen). Zu Garn B wechseln. [2 Stb], Stb in 3 M, [2 Stb]. {Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm, Stb, 2 Stb zsm. Zu Garn C wechseln. [2 Stb], Stb in 3 M, [2 Stb]. Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm, Stb, 2 Stb zsm. Zu Garn B wechseln. [2 Stb], Stb in 3 M, [2 Stb]}. { } noch 3 Mal wiederholen. Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm. Stb. Umdrehen.

Reihe 6: s-Stb, [2 Stb]. Zu Garn B wechseln. 2 Stb zsm, Stb in 3 M, 2 Stb zsm. {Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb, [2 Stb]. Zu Garn C wechseln. 2 Stb zsm, Stb in 3 M, 2 Stb zsm. Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb, [2 Stb]. Zu Garn B wechseln. 2 Stb zsm, Stb in 3 M, 2 Stb zsm}. { } noch 3 Mal wiederholen. Zu Garn A wechseln. [2 Stb]. Umdrehen.

Reihe 7: s-Stb, [2 Stb]. Zu Garn B wechseln. 2 Stb zsm, Stb, 2 Stb zsm. {Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb in 3 M, [2 Stb]. Zu Garn C wechseln. 2 Stb zsm, Stb, 2 Stb zsm. Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb in 3 M, [2 Stb]. Zu Garn B wechseln. 2 Stb zsm, Stb, 2 Stb zsm}. { } noch 3 Mal wiederholen. Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb in 2 M. Umdrehen.

Reihe 8: s-Stb, Stb in 2 M, [2 Stb]. Zu Garn B wechseln. 3 Stb zsm. {Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb in 5 M, [2 Stb]. Zu Garn C wechseln. 3 Stb zsm. Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb in 5 M, [2 Stb]. Zu Garn B wechseln. 3 Stb zsm}. { } noch 3 Mal wiederholen. Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb in 2 M. Umdrehen. Garn B und C abschneiden.

Reihe 9: s-Stb, Stb in 6 M, 2 Stb zsm. Zu Garn D wechseln. [3 Stb]. {Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm, Stb in 5 M, 2 Stb zsm. Zu Garn E wechseln. [3 Stb]. Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm, Stb in 5 M, 2 Stb zsm. Zu Garn D wechseln. [3 Stb]}. { } noch 2 Mal wiederholen. Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm, Stb in 5 M, 2 Stb zsm. Zu Garn E wechseln. [3 Stb]. Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm, Stb in 8 M. Umdrehen.

Reihe 10: s-Stb, Stb in 6 M, 2 Stb zsm. Zu Garn E wechseln. [2 Stb], Stb, [2 Stb]. {Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm, Stb in 3 M, 2 Stb zsm. Zu Garn D wechseln. [2 Stb], Stb, [2 Stb]. Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm, Stb in 3 M, 2 Stb zsm. Zu Garn E wechseln. [2 Stb], Stb, [2 Stb]}. { } noch 2 Mal wiederholen. Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm, Stb in 3 M, 2 Stb zsm. Zu Garn D wechseln. [2 Stb], Stb, [2 Stb]. Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm, Stb in 6 M. Umdrehen.

Reihe 11: s-Stb, Stb in 5 M, 2 Stb zsm. Zu Garn D wechseln. [2 Stb], Stb in 3 M, [2 Stb]. {Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm, Stb, 2 Stb zsm. Zu Garn E wechseln. [2 Stb], Stb in 3 M, [2 Stb]. Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm, Stb, 2 Stb zsm. Zu Garn D wechseln. [2 Stb], Stb in 3 M, [2 Stb]}. { } noch 2 Mal wiederholen. Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm, Stb, 2 Stb zsm. Zu Garn E wechseln. [2 Stb], Stb in 3 M, [2 Stb]. Zu Garn A wechseln. 2 Stb zsm, Stb in 6 M. Umdrehen.

Reihe 12: s-Stb, Stb in 5 M, [2 Stb]. Zu Garn E wechseln. 2 Stb zsm, Stb in 3 M, 2 Stb zsm. {Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb, [2 Stb]. Zu Garn D wechseln. 2 Stb zsm, Stb in 3 M, 2 Stb zsm. Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb, [2 Stb]. Zu Garn E wechseln. 2 Stb zsm, Stb in 3 M, 2 Stb zsm}. { } noch 2 Mal wiederholen. Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb, [2 Stb]. Zu Garn D wechseln. 2 Stb zsm, Stb in 3 M, 2 Stb zsm. Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb in 5 M. Umdrehen.

Reihe 13: s-Stb, Stb in 5 M, [2 Stb]. Zu Garn D wechseln. 2 Stb zsm, Stb, 2 Stb zsm. {Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb in 3 M, [2 Stb]. Zu Garn E wechseln. 2 Stb zsm, Stb, 2 Stb zsm. Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb in 3 M, [2 Stb]. Zu Garn D wechseln. 2 Stb zsm, Stb, 2 Stb zsm}. { } noch 2 Mal wiederholen. Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb in 3 M, [2 Stb]. Zu Garn E wechseln. 2 Stb zsm, Stb, 2 Stb zsm. Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb in 7 M. Umdrehen.

Reihe 14: s-Stb, Stb in 7 M, [2 Stb]. Zu Garn E wechseln. 3 Stb zsm. {Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb in 5 M, [2 Stb]. Zu Garn D wechseln. 3 Stb zsm. Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb in 5 M, [2 Stb]. Zu Garn E wechseln. 3 Stb zsm}. { } noch 2 Mal wiederholen. Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb in 5 M, [2 Stb]. Zu Garn D wechseln. 3 Stb zsm. Zu Garn A wechseln. [2 Stb], Stb in 7 M. Umdrehen. Garn D und E abketten.

Reihen 15-20: Genau so wie Reihen 3-8, aber die Farben vertauschen, die für Garn B und C benutzt werden.

Reihe 21: s-Stb, Stb in die folgenden M der vorherigen Reihe. Abketten.

RÜCKSEITE

Siehe Bilder 4 und 5.

Linke Seite

Reihe 1: Garn E in die Stelle zwischen den ersten beiden Stb (die 3 Lm und das Stb) der ersten Reihe der Vorderseite einfügen. s-Stb, Stb in diese Stelle häkeln. In die Stellen der letzten zwei M der folgenden 20 Reihen jeweils 2 Stb häkeln. Umdrehen.

Reihe 2: s-Stb. Stb in die nächste M. Stb in alle folgenden M der vorherigen Reihe. Umdrehen.

Reihen 3-28: Genau so wie Reihe 2. Am Ende von Reihe 28 abketten.

Rechte Seite

Reihe 1: Garn E in die Stelle zwischen den letzten zwei Stb der letzten Reihe der Vorderseite einfügen. s-Stb, Stb in die Stelle. In die Stellen zwischen den letzten zwei Stb der folgenden 20 Reihen jeweils 2 Stb häkeln. Umdrehen.

Reihen 2-9: Genau so wie Reihe 2 der linken Seite. Am Ende von Reihe 9 abketten.

ZUSAMMENNÄHEN

Das Kissen wird innen zusammengenäht, damit die Naht im Kissen versteckt werden kann.

Untere Naht

Falte die Hinreihe der Rückseite über die Vorderseite des Kissens (Bild 6). Die falsche Seite des Kissens muss außen sein. Garn E in das 4te und 5te cremefarbene Stb entlang der Unterseite der Häkelarbeit einfügen (Bild 7). 1 Lm, fM in alle. fM in jedes der nächsten 3 Sets der entsprechenden cremefarbenen Stb. Dann fM in die nächsten 18 cremefarbenen Stb häkeln; jede Stelle zwischen den letzten zwei M jeder Reihe der Rückseite des Kissens entspricht aber zwei Stb der Vorderseite des Kissens. Stich also die Häkelnadel in die Stelle zwischen den letzten beiden Maschen jeder Reihe der Kissenrückseite während du fM in die Stb der Vorderseite häkelst (in jeder Stelle der Rückseite sind dann 2 fM - Bild 8). Häkel dann fM in die nächsten 56 M der Vorderseite des Kissens wobei, genauso wie vorher, alle zwei Stb der Vorderseite einer Stelle zwischen zwei Stb der linken Seite der Rückseite entsprechen (Bild 9). Zum Schluss fM in die 4 entsprechenden Sets Stb häkeln. Abketten.

Obere Naht

Genauso wie bei der unteren Naht.

KNÖPFE ANBRINGEN

Ziehe den Kissenbezug auf links, sodass die richtige Seite nach außen zeigt. Nähe die Knöpfe auf Masche 6, 14, 22, 30 und 38 von Reihe 28 auf der linken Seite des Kissens. Stecke dann die Kissenfüllung in den Kissenbezug und ziehe die rechte Seite über die Knöpfe. Die Knöpfe sind am Ende zwischen den Stb der vorletzten Reihe auf der rechten Seite der Rückseite.

Viel Spaß!

Maggie Trunkhill
Daisy Girl Crochet