

Anleitung Sweater Robin - Adult



Gestrickt in Teddy
- 100 % Polyester 50 g / 65 m
Rippbündchen in Cosy
- 60% Baumwolle/ 40% Acryl 50 g/ 100 m



GARNVERBRAUCH

Größe	Teddy	Cosy
XS:	700 g	50 g
S:	750 g	50 g
M:	800 g	50 g
L:	850 g	50 g
XL:	950 g	50 g
XXL:	1050 g	50 g
XXXL:	1150 g	50 g

MATERIAL

Reißverschluss 35 cm
Rundstricknadel: 3,0 und 3,5 mm
Maschenprobe:
19 maschen x 33 reihen = 10 x 10 cm
Schwierigkeitsgrad:
★★★★ von 5

Go handmade
quality design in a unique style



Light lavender
17375

Rose
17382

Grey
17317

Dark grey
17366

Brown
17318

Brown
17383

Petrol
17348

Marine blue
17652



GARNVERBRAUCH

	Teddy	Cosy
XS:	700 g	50 g
S:	750 g	50 g
M:	800 g	50 g
L:	850 g	50 g
XL:	950 g	50 g
XXL:	1050 g	50 g
XXXL:	1150 g	50 g

MATERIAL

Reißverschluss 35 cm

Markierungsring

Maschenhalter

Rundstricknadel: 3,0 mm und 3,5 mm,
60 und 80 cm

*Maschenprobe: 19 maschen x 33 reihen in
Glatt Rechts auf
Nadel 3,5 mm = 10 x 10 cm*

Angegebene Garnmenge sind unverbindlich

HINWEIS:

- Wird auf einem Rundstricknadel bis zur Armausschnittöffnung gestrickt, wo das Werk geteilt wird.
- Die Außenseite der Tasche wird hin und her gestrickt und mit dem Vorderteil zusammen gestrickt.
- Die Ärmel werden hin und her gestrickt und eingenäht.
- Maschen werden am Halsausschnitt aufgenommen.

ERKLÄRUNGEN

- Abnahme** Am Anfang der Reihe: 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken.
Am Ende der Reihe: 2 Maschen rechts zusammenstricken.
- Zunahme** In der Masche zwischen den Maschen, auf der rechten Seite rechts stricken und auf der linken Seite links stricken.
- (..) Zeigt Mengen für die 7 Größen an
... Was dazwischen steht, wird in jeder Reihe wiederholt.

ENDABMESSUNGEN

Größe XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

Brust **90 (96) 108 (112) 122 (136) 146** cm.

Länge **50 (52) 54 (56) 58 (60) 62** cm.

Ärmlänge **44 (45) 46 (47) 47 (48) 48** cm.

Teddy

Traumhaft weich und ein Garn, das viele sich gewünscht haben, zum Stricken und Häkeln von Babyartikeln, Teddys und Tüchern. Perfekt für gestrickte Teddyjacken und Pullover, die wunderbar zu tragen sind. Ein flauschiges Garn, das keine spezielle Methode oder Muster benötigt, um ein schönes und beeindruckendes Ergebnis zu erzielen.
100% Polyester, 50 g/65 m.

Cosy

Ein verstärkter und formstabil Topqualitätsgarn und auch schön weicher. Man kann über das Cosy-Garn sagen, dass es in seinem Ausdruck ein wenig „vintage-artig“ ist - ein Garn, das Wärme gibt und sich atmungsaktiv trägt.
60% Baumwolle/40% Acryl,
50 g/100 m.



3

Go handmade
quality design in a unique style



ROBIN SWEATER

XS (S) M (L) XI (XXL) XXXL

RÜCKEN- UND VORDERTEIL

Schlage **172 (184) 196 (212) 232 (260) 280**

Maschen mit Nadelstärke 3,0 mm (80 cm) in Teddy-Garn an.

Stricke in Runden im Rippenmuster, *1 rechts, 1 links*.

Stricke **3** Runden.

Setze einen Markierungsring am Anfang der Runde und einen weiteren Markierungsring nach **86 (92) 98 (106) 116 (130) 140** Maschen.

Der erste Markierungsring kennzeichnet die linke Seite der Arbeit.

Der zweite Markierungsring kennzeichnet die rechte Seite der Arbeit.

Wechsel zu Nadelstärke 3,5 mm (80 cm).

Stricke den Rest der Arbeit in glatt rechts.

Wenn die Arbeit eine Länge von 10 cm erreicht hat, beginne mit der Tasche.

TASCHE

Stricke **19 (22) 24 (26) 28 (33) 37** Maschen, setze einen Markierungsring, stricke **48 (48) 50 (54) 60 (64) 66** Maschen, setze einen Markierungsring, stricke die Runde zu Ende.

Die Maschen zwischen den Markierungsringen sind die Maschen der Tasche.

Fahre mit der Tasche fort. Stricke in Hin- und Rückreihen im glatten Rechtsmuster.

Stricke auf den Maschen der Tasche zurück, von der

Rückseite aus.

Schlage gleichzeitig **1** neue Masche auf jeder Seite an, das sind Randmaschen.

Es sind insgesamt **50 (50) 52 (56) 62 (66) 68** Maschen auf der Nadel.

In der nächsten Reihe von der Vorderseite aus erfolgt eine Abnahme innerhalb der Randmasche auf jeder Seite.

Wiederhole die Abnahme in jeder **2.** Reihe zusätzlich **0 (0) 0 (0) 3 (2) 0** Mal.

Dann in jeder **4.** Reihe **9 (8) 10 (12) 10 (11) 13** Mal abnehmen.

Dann in jeder **6.** Reihe **1 (2) 1 (0) 0 (0) 0** Mal abnehmen.

Nach der letzten Abnahme werden **5 (5) 5 (5) 5 (5)** 5 Reihen glatt rechts gestrickt, von der Vorderseite aus.

In der letzten Reihe von der Rückseite aus werden die Randmaschen auf beiden Seiten abgekettet.

Es sind insgesamt **26 (26) 26 (28) 32 (36) 38** Maschen auf der Nadel.

Setze die Maschen auf eine Maschenhalter.

INNENSEITE DER TASCHE

Auf der Rückseite werden **48 (48) 50 (54) 60 (64) 66** Maschen mit Nadelstärke 3,5 mm für die Innenseite der Tasche aufgenommen.

Die Maschen werden **7** cm von der Anschlagkante unten aufgenommen.

Stricke **9** Reihen hin und zurück.

Die Innenseite der Tasche wird mit Vorder- und Rückenteil zusammen gestrickt.

Stricke die ersten **19 (22) 24 (26) 28 (33) 37** Maschen

des Vorderteils, dann stricke **48 (48) 50 (54) 60 (64)** **66** Maschen von der Innenseite der Tasche, stricke die restlichen Maschen vom Vorderteil, dann die Maschen vom Rückenteil.

Setze in glatttem Rechtsmuster fort, bis das gleiche Maß wie bei der Tasche erreicht ist.

In der nächsten Runde wird die Vorderseite der Tasche mit dem Vorderteil zusammen gestrickt.

Stricke **30 (33) 36 (39) 42 (47) 51** Maschen vom Vorderteil. Setze die **26 (26) 26 (28) 32 (36) 38** Maschen der Tasche auf eine Nadel mit 3,5 mm.

Halte die Nadel parallel zur Rundstricknadel und stricke die Maschen der äußeren Seite der Tasche zusammen mit den Maschen der inneren Seite der Tasche. Stricke die Runde zu Ende.

RIPPENKANTE AN DER TASCHE

Rechte Seite: Beginnen Sie oben. Heben Sie Maschen gleichmäßig entlang der Kante mit Nadel 3,0 mm und Cosy auf.

Die Maschenzahl sollte ungerade sein. Stricken Sie Rippenmuster *1 rechts, 1 links* innerhalb der Randmasche auf jeder Seite.

Stricken Sie **3** Reihen.

In Rippenmuster abketten.

Linke Seite: Beginnen Sie unten. Sammeln Sie Maschen wie auf der rechten Seite auf. Stricken Sie Rippenmuster wie auf der rechten Seite.

Die Rippenränder werden am Vorderteil angenäht.



RÜCKEN UND VORDERTEIL - FORTSETZUNG

Fahre in glatt rechts fort, indem du in Runden strickst..

Stricke, bis die Arbeit eine Länge von **29,5 (30,5) 32,5 (33,5) 34,5 (36,5) 37,5** cm erreicht hat.

Teile die Arbeit an der Ärmelöffnung.

Stricke **86 (92) 98 (106) 116 (130) 140** Maschen. Setze sie auf eine Maschenhalter, dies ist das Vorderteil.

RÜCKENTEIL

Fahre mit den verbleibenden **86 (92) 98 (106) 116 (130) 140** Maschen für das Rückenteil fort.

Schlage je **1** neue Masche an jeder Seite an, das sind Randmaschen.

Es sind insgesamt **88 (94) 100 (108) 118 (132) 142** Maschen auf der Nadel.

Die erste Reihe ist die Vorderseite.

Stricke hin und zurück im glatten Rechtmuster.

Stricke, bis das Rückenteil eine Länge von **48,5 (50,5) 52,5 (54,5) 56,5 (58,5) 60,5** cm erreicht.

Nacken und Schulter:

Auf der Vorderseite werden **10 (11) 12 (13) 14 (16)**

17 Maschen am Anfang der Reihe für die rechte Schulter abgekettet,

stricke **22 (24) 26 (28) 31 (35) 38** Maschen,

setze **24 (24) 24 (26) 28 (30) 32** Maschen in der

Mitte für den Nacken ab, stricke die Reihe zu Ende.

Jede Seite wird separat fertiggestrickt.

Linke Seite:

Rückseite: Kette **10 (11) 12 (13) 14 (16) 17** Maschen für die Schulter ab, stricke die Reihe zu Ende.

Vorderseite: Kette **2** Maschen für den Nacken ab, stricke die Reihe zu Ende.

Rückseite: Kette **10 (11) 12 (13) 14 (16) 18** Maschen für die Schulter ab, stricke die Reihe zu Ende.

Vorderseite: Stricke die Reihe zu Ende.

Rückseite: Kette die verbleibenden **10 (11) 12 (13) 15 (17) 18** Maschen für die Schulter ab.

Rechte Seite:

Rückseite: Stricke die Reihe zu Ende.

Vorderseite: Kette **10 (11) 12 (13) 14 (16) 18**

Maschen für die Schulter ab, stricke die Reihe zu Ende.

Rückseite: Kette **2** Maschen für den Nacken ab, stricke die Reihe zu Ende.

Vorderseite: Kette **10 (11) 12 (13) 15 (17) 18**

Maschen für die Schulter ab, stricke die Reihe zu Ende.

VORDERTEIL

Setze die Maschen des Vorderteils auf Nadel **3,5** mm (60 cm).

Die erste Reihe ist die Vorderseite.

Schlage **1** neue Masche auf jeder Seite als Randmasche an.

Es gibt insgesamt **88 (94) 100 (108) 118 (132) 142**

Maschen auf der Nadel.

Stricke glatt rechts in Hin- und Rückreihen.

Halsausschnitt:

In der ersten Reihe von der Vorderseite werden die **2** mittleren Maschen abgekettet.

Jede Seite wird separat fertiggestrickt.

Insgesamt gibt es **43 (46) 49 (53) 58 (65) 70**

Maschen auf jeder Seite.

Rechte Seite:

Wenn die Arbeit eine Länge von **43 (45) 47 (49) 51 (53) 55** cm erreicht hat, beginnen die Abnahmen für den Halsausschnitt.

Es wird auf der Vorderseite in jeder zweiten Reihe abgekettet: **7-2-2-1-1 (7-2-2-1-1) 7-2-2-1-1 (8-2-2-1-1) 8-2-2-2-1 (9-2-2-2-1) 10-2-2-2-1** Maschen.

Wenn die Arbeit eine Länge von **48,5 (50,5) 52,5 (54,5) 56,5 (58,5) 60,5** cm erreicht hat, beginnen die Abnahmen für die Schulter.

Es wird auf der Rückseite in jeder zweiten Reihe abgekettet: **10-10-10 (11-11-11) 12-12-12 (13-13-13) 14-14-15 (16-16-17) 17-18-18** Maschen.

Linke Seite:

Wenn die Arbeit eine Länge von **43 (45) 47 (49) 51 (53) 55** cm erreicht hat, beginnen die Abnahmen für den Halsausschnitt.

Es wird auf der Rückseite in jeder zweiten Reihe abgekettet: **7-2-2-1-1 (7-2-2-1-1) 7-2-2-1-1 (8-2-2-1-1) 8-2-2-2-1 (9-2-2-2-1) 10-2-2-2-1** Maschen.

Wenn das Werk eine Länge von **48,5 (50,5) 52,5 (54,5) 56,5 (58,5) 60,5** cm erreicht hat, beginnen die Abnahmen für die Schulter. Es wird auf der Vorderseite in jeder zweiten Reihe abgekettet: **10-10-10 (11-11-11) 12-12-12 (13-13-13) 14-14-15 (16-16-17) 17-18-18** Maschen.

Nähe die Schulternähte zusammen.

HALSAUSSCHNITT

Von der Vorderseite aus und mit einer Nadel der Größe 3,5 mm (60 cm) und Teddygarn, hole Maschen gleichmäßig um den Halsausschnitt herum auf.

Nimm **75 (77) 77 (81) 83 (87) 91** Maschen auf.

Stricke Rippenmuster *1 rechts, 1 links* innerhalb der Randmasche auf jeder Seite.

Stricke **7,5** cm, die letzte Reihe ist von der Vorderseite aus gestrickt.

Wechsle zu Cosy-Garn und Nadel der Größe 3,0 mm (60 cm).

Stricke weitere **3** Reihen im Rippenmuster. Schließe im Rippenmuster ab.

Linke Halsausschnitt:

Mit Nadel der Größe 3,0 mm und Cosy-Garn werden Maschen gleichmäßig entlang des Halsausschnitts aufgenommen.

Beginne auf der Vorderseite oben am Halsausschnitt.

Stricke **1** Reihe links.

Anschließend **5** Reihen glatt rechts. Schließe mit rechten Maschen ab.

Rechter Halsausschnitt:

Beginne auf der Vorderseite unten am Halsausschnitt.

Nehme Maschen wie auf der linken Seite auf. Stricke den Halsausschnitt wie auf der linken Seite.

Falte die Kanten zur Rückseite und nähe sie mit kleinen Stichen fest.

ÄRMEL X 2

Schlage **41 (41) 43 (43) 45 (45) 45** Maschen mit Nadelstärke 3,0 mm in Cosy an. Stricke Rippenmuster *1 rechts, 1 links* innerhalb der Randmasche auf jeder Seite. Die erste und letzte Reihe ist die Vorderseite. Stricke **3** Reihen.

Wechsel zu Nadelstärke 3,5 mm und Teddy.

Fahre mit glattem Strickmuster innerhalb der Randmasche auf jeder Seite fort.

In der ersten Reihe werden gleichmäßig **7** Maschen zugenommen.

Insgesamt befinden sich **48 (48) 50 (50) 52 (52) 52** Maschen auf der Nadel.

Wenn die Arbeit **3** cm misst, beginnt die Zunahme

XS: Nehmen Sie auf jeder **10.** Reihe **4** Mal je **1** Masche innerhalb der Randmasche zu.

Dann nehmen Sie auf jeder **12.** Reihe **6** Mal zu. Insgesamt befinden sich **68** Maschen auf der Nadel.

S: Nehmen Sie auf jeder **10.** Reihe **12** Mal je **1** Masche innerhalb der Randmasche zu.

Insgesamt befinden sich **72** Maschen auf der Nadel.

M: Nehmen Sie auf jeder **10.** Reihe **8** Mal je **1** Masche innerhalb der Randmasche zu. Danach auf jeder **12.** Reihe **3** Mal je **1** Masche. Insgesamt befinden sich **72** Maschen auf der Nadel.

L: Nehmen Sie auf jeder **10.** Reihe **12** Mal je **1** Masche innerhalb der Randmasche zu. Insgesamt befinden sich **74** Maschen auf der Nadel.

XL: Nehmen Sie auf jeder **8.** Reihe **3** Mal je **1** Masche innerhalb der Randmasche zu. Danach auf jeder **10.** Reihe **10** Mal je **1** Masche zu. Insgesamt befinden sich **78** Maschen auf der Nadel.

XXL: Nehmen Sie auf jeder **8.** Reihe **2** Mal je **1** Masche innerhalb der Randmasche zu. Danach auf jeder **10.** Reihe **11** Mal je **1** Masche zu. Insgesamt befinden sich **78** Maschen auf der Nadel.

XXXL: Nehmen Sie auf jeder **8.** Reihe **11** Mal je **1** Masche innerhalb der Randmasche zu. Danach auf jeder **10.** Reihe **4** Mal je **1** Masche zu. Insgesamt befinden sich **82** Maschen auf der Nadel.

Wenn die Arbeit **44 (45) 46 (47) 47 (48) 48** cm misst, schließen Sie von der rechten Seite ab.

REISSVERSCHLUSS

Reißverschlussblende:

Schlage mit Nadelstärke 3,5 mm und Cosy **12** Maschen an.

Die erste Reihe ist die Rückseite.

Stricke glatt rechts.

Die äußerste Masche ist eine Randmasche, die wie folgt gestrickt wird: Am Anfang der Reihe hebe die Masche mit dem Faden vor der Arbeit ab, am Ende

stricke die Masche rechts.

Stricke, bis die Arbeit **4** cm misst, die letzte Reihe von der Rückseite aus. Die Blende wird mit **6** Maschen für jede Seite geteilt.

Jede Seite separat fertigstellen.

Fahre fort, die äußerste Masche als Randmasche zu stricken.

Stricke, bis die Arbeit die gleiche Länge wie die Halsöffnung und der Kragen hat.

Abketten.

Nähe den Reißverschluss ein.

Nähe die Blende auf der Innenseite fest.



Hinweise zur Anleitung

Nadelgröße + Spannung

Jeder strickt unterschiedlich: manche stricken mit Nadelgröße 2,0 mm und erhalten die gleiche Größe und Designqualität wie eine andere Person, die mit 4,0 mm Nadeln strickt. Wir verdanken diese Kenntnis dem Strickteam, das mit uns arbeitet.

Der Schlüssel, um eine bestimmte Größe zu stricken liegt größtenteils im Strickstil/den Händen/dem Talent und nicht in der Nadelgröße. Deshalb empfehlen wir eine Reihe von Nadelgrößen.



LOT24082023

Go handmade
quality design in a unique style