

Anleitung

Sweater Kim - Adult



Gestrickt in Teddy
- 100% Polyester, 50 g/65 m.
Rippbündchen in Cosy
- 60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m.



GARNVERBRAUCH

Größe	Teddy	Cosy
XS:	600 g	100 g
S:	700 g	100 g
M:	750 g	100 g
L:	850 g	100 g
XL:	950 g	100 g
XXL:	1000 g	100 g

MATERIAL

Rundstricknadel und Nadelspiel:
3,0 und 3,5 mm
Maschenprobe Teddy:
19 M x 33 runden = 10 x 10 cm

Schwierigkeitsgrad:
★★★★ auf 5.

Go handmade
quality design in a unique style

GARNVERBRAUCH

	Teddy	Cosy
XS:	600 g	100 g
S:	700 g	100 g
M:	750 g	100 g
L:	850 g	100 g
XL:	950 g	100 g
XXL:	1000 g	100 g

MATERIAL

Rundstricknadel: 3,0 und 3,5 mm (80 cm)

Nadelspiel: 3,0 und 3,5 mm

Markierungsring

Maschenprobe *Teddy*:

19 M x 33 runden in glattem Strick

auf 3,5 mm = 10 x 10 cm

Die angegebene Garnlänge ist unverbindlich.

Teddy

Traumhaft weich und ein Garn, das viele sich gewünscht haben, zum Stricken und Häkeln von Babyartikeln, Teddys und Tüchern. Perfekt für gestrickte Teddyjacken und Pullover, die wunderbar zu tragen sind. Ein flauschiges Garn, das keine spezielle Methode oder Muster benötigt, um ein schönes und beeindruckendes Ergebnis zu erzielen.

100% Polyester, 50 g/65 m.

Cosy

Ein verstärkter und formstabil Topqualitätsgarn und auch schön weicher. Man kann über das *Cosy*-Garn sagen, dass es in seinem Ausdruck ein wenig „vintage-artig“ ist - ein Garn, das Wärme gibt und sich atmungsaktiv trägt.

60% Baumwolle/40% Acryl,
50 g/100 m.



Go handmade
quality design in a unique style

ERKLÄRUNGEN

Raglanabnahme	Vor der Markierung: 2 Maschen rechts zusammen stricken. Nach der Markierung: 1 Masche abheben, 1 Masche rechts stricken, die abgehobene Masche überziehen.
Zunahme	Die Schlaufe zwischen den Maschen von hinten mit der linken Nadel aufnehmen und rechts stricken.
* ... *	Inhalt durch die Reihe/Runde mit der nach x angegeben Zahl wiederholen.
(.)	Am Ende der Linie - Gesamtzahl der M.

FERTIGE ABMESSUNGEN

Größen: XS (S) M (L) XL (XXL)

Brust 84 (88) 98 (108) 116 (122) cm.

Länge 56 (60) 62 (64) 68 (70) cm.

Ärmellänge 40 (41) 42 (45) 47 (47) cm.

HINWEIS

- Von unten nach oben gestrickt.
- Beginne mit Rippenmuster in *Cosy*, dann glatt rechts in *Teddy*.
- An den Armöffnungen werden Rückenteil, Vorderteil und Ärmel zusammengefügt. Anschließend folgt die Raglanabnahme.
- Beende mit einem Rippenmuster-Halsausschnitt in *Cosy*.

SWEATER KIM

XS (S) M (L) XL (XXL)

RÜCKEN UND VORDERTEIL

Schlage **144 (152) 168 (184) 200 (208)** Maschen mit einer 3,0 mm Nadel in Cosy an. Stricke in Runden im Rippenmuster *2 rechts, 2 links*. Setze eine Markierung am Anfang der Runde und eine Markierung nach **72 (76) 84 (92) 100 (104)** Maschen. Die Maschen nach der 1. Markierung sind für das Rückenteil, die Maschen nach der 2. Markierung sind für das Vorderteil.

Stricke **5 (5) 5 (6) 6 (6)** cm. Wechsle zu einer 3,5 mm Rundnadel und Teddy-Garn. Stricke in Runden im glatten Maschenstil.

Nehme auf der ersten Runde **2 (2) 2 (0) 2 (0)** Maschen ab, gleichmäßig verteilt.

Insgesamt gibt es **142 (150) 166 (184) 198 (208)** Maschen auf der Nadel.

Wenn das Werkstück **38 (40) 42 (45) 47 (49)** cm misst, schließe für den Ärmelausschnitt **3** Maschen auf jeder Seite der Markierungen ab.

Insgesamt gibt es **130 (138) 154 (172) 186 (196)** Maschen auf der Nadel.

ÄRMEL X 2

Schlage **40 (40) 40 (40) 44 (44)** Maschen mit Strumpfstriknadeln 3,0 mm in Cosy an, verteile die Maschen auf **4** Nadeln. Markiere den Beginn der Runde.

Stricke in Runden im Rippenmuster *2 rechts, 2 links*.

Stricke **5 (5) 5 (6) 6 (6)** cm. Wechsle zu Strumpfstriknadeln 3,5 mm und Teddy-Garn.

Stricke in Runden im glatten Maschenstil. Stricke **2** Runden.

Auf der nächsten Runde wird auf jeder Seite der Markierung 1 Masche zugenommen. Wiederhole die Zunahme auf jeder **14. (10.) 9. (8.) 9. (8.)** Runde insgesamt **7 (10) 12 (14) 13 (14)** Mal.

Insgesamt gibt es **54 (60) 64 (68) 70 (72)** Maschen

auf der Nadel.

Wenn das Werkstück **40 (41) 42 (45) 47 (47)** cm misst, schließe auf jeder Seite der Markierung **3** Maschen ab.

Insgesamt gibt es **48 (54) 58 (62) 64 (66)** Maschen auf der Nadel.

OBERTEIL

Beginne damit, alle Teile auf Rundstricknadeln 3,5 mm zu legen: das Rückenteil, ein Ärmel, das Vorderteil, ein Ärmel.

Stricke **2** Maschen rechts zusammen zwischen jedem Teil in der 1. Runde und setze eine Markierung auf jede Masche, die zusammengestrickt wurde.

Insgesamt gibt es **222 (242) 266 (292) 310 (324)**

Maschen auf der Nadel und 4 Markierungen.

Stricke in Runden im glatten Maschenstil. Stricke **2** Runden.

In der nächsten Runde beginnen die Raglanabnahmen.

Führe eine Raglanabnahme auf jeder Seite jeder Markierung durch, das bedeutet, dass auf jeder Runde **8** Maschen weniger abgenommen werden.

Wiederhole die Raglanabnahme in jeder **2.** Runde insgesamt **9 (10) 12 (12) 12 (13)** Mal und in jeder **4.** Runde **7 (8) 7 (8) 9 (9)** Mal. Insgesamt gibt es **94**

(98) 114 (132) 142 (148) Maschen auf der Nadel.

Stricke 1 Runde nach der letzten Runde mit Raglanabnahmen.

In der nächsten Runde werden gleichmäßig **6 (8) 16 (22) 28 (28)** Maschen abgenommen.

Insgesamt gibt es **88 (90) 98 (110) 114 (120)** Maschen auf der Nadel.

HALSKANTE

Das Werk misst nun **52 (56) 58 (59) 63 (65)** cm.

Wechsel zu Rundnadel 3,0 mm und Cosy.

Stricke **1** Reihe rechts. Auf der nächsten Reihe stricke Rippenmuster *2 rechts, 2 links*. Stricke **4 (4) 5 (5) 5 (5)** cm. Beende in Rippenmuster.

Nähe zusammen und vernähe alle Fäden.

Hinweise zur Anleitung

Nadelgröße + Spannung

Jeder strickt unterschiedlich: manche stricken mit Nadelgröße 2,0 mm und erhalten die gleiche Größe und Designqualität wie eine andere Person, die mit 4,0 mm Nadeln strickt.

Wir verdanken diese Kenntnis dem Strickteam, das mit uns arbeitet.

Der Schlüssel, um eine bestimmte Größe zu stricken liegt größtenteils im Strickstil/den Händen/dem Talent und nicht in der Nadelgröße. Deshalb empfehlen wir eine Reihe von Nadelgrößen.



LOT31082023

Go handmade
quality design in a unique style