



HÄKELANLEITUNG

Disco-Weihnachtsdeko

Design: Studio Manya | Hobbii Design

MATERIAL

Friends Cotton 8/4 Mercerized

Garn A: Black (124), 1 Knäuel

Garn B: Pink (47), 1 Knäuel

Garn C: Sunflower (24), 1 Knäuel

Garn D: Capri Blue (90) 2 Knäuel

Garn E: White (001), 1 Knäuel

Garn F: Shamrock (104), 1 Knäuel

1 Häkelnadel 2,5 mm

Stopfnadel

Pappe von alten Paketen

Füllwatte

GARNQUALITÄT

 Friends Cotton 8/4 Mercerized,

Hobbii

100 % Baumwolle

50 g = 160 m

GRÖSSE

Einheitsgröße

ABMESSUNGEN

Discokugel

Ca. 6 cm

Kassette

Ca. 12 x 8 x 2 cm

Schallplatte

Ca. 10 cm

Rollschuh

Ca. 13 x 12 x 6 cm

INFORMATIONEN ZUR ANLEITUNG

Weihnachten und Disco? Passt prima. Häkle dir also ein bisschen Retro-Baumschmuck!

HASHTAGS FÜR DIE SOZIALEN MEDIEN

#hobbiidesign

KAUF DAS GARN HIER

<https://shop.hobbii.de/disco-weihnachtsdeko>

FRAGEN

Bei Fragen zur Anleitung wende dich gerne an

kundenservice@hobbii.de

Bitte auch unbedingt Namen und Nummer der Anleitung angeben.

Viel Vergnügen!



Anleitung



ABKÜRZUNGEN

Lm = Luftmasche(n)

M = Masche

Km = Kettmasche(n)

fM = feste Masche(n)

2fM zus = 2 Maschen als feste Maschen M zusammenhäkeln

hMg = hintere(s) Maschenglied(er)

vMg = vordere(s) Maschenglied(er)

lS = linke Seite (der Arbeit)

rS = rechte Seite (der Arbeit)

MMp = Maschenmarkierer platzieren

3fM zus = 3 Maschen als feste Maschen M zusammenhäkeln

wdh = wiederholen

INFO UND TIPPS

Solange nichts anderes angegeben ist, wird in beide Schlaufen einer Masche gehäkelt.

In Reihen gearbeitete Teile werden ab der zweiten Luftmasche von der Nadel ausgehend gezählt.

In Runden gearbeitete Teile werden als fortlaufende Spirale gehäkelt.

Farbwechsel erfolgen, indem du die neue Farbe als letzten Faden durch die letzte Masche der vorangegangenen Farbe holst.

DISCOKUGEL

Mit Garn A und der 25 mm-Häkelnadel einen Magic Ring anlegen.

Rd 1: 6 fM im Ring – 6 fM

Rd 2: 2 fM in jede fM – 12 fM

Rd 3: 6 x [1 fM, 2 fM in die nächste M] – 18 fM

Rd 4: 6 x [2 fM, 2 fM in die nächste M] – 24 fM

Rd 5: 6 x [3 fM, 2 fM in die nächste M] – 30 fM

Rd 6: 6 x [4 fM, 2 fM in die nächste M] – 36 fM

Rd 7: fM.

Rd 8: 6 x [5 fM, 2 fM in die nächste M] – 42 fM

Rd 9–10: fM **

Rd 11: 6 x [6 fM, 2 fM in die nächste M] – 48 fM

Rd 12–14: fM

Rd 15: 6 x [6 fM, 2 fM zus] – 42 fM

Rd 16–17: fM

Rd 18: 6 x [5 fM, 2 fM zus] – 36 fM

Rd 19: fM.

Rd 20: 6 x [4 fM, 2 fM zus] – 30 fM

Rd 21: 6 x [3 fM, 2 fM zus] – 24 fM

Rd 22: 6 x [2 fM, 2 fM zus] – 18 fM

Rd 23: 6 x [1 fM, 2 fM zus] – 12 fM

Jetzt die Discokugel füllen.

Rd 24: 2fM zus – 6 fM

Öffnung schließen, aus dem Garnende die Aufhängeschlaufe machen.

SCHEINWERFER

Je 2 in Farbe B, C, D, E und F herstellen

Magic Ring anlegen.

Rd 1: 6 fM im Ring – 6 fM

Rd 2: 2 fM in jede fM, Km auf 1. M – 12 fM

Garn abschneiden, dabei ein langes Garnende stehenlassen und damit auf die Discokugel aufnähen.



KASSETTE

Anmerkung: Soweit nicht anders angegeben, mit Farbe B arbeiten.

Vorderseite

Mit Garn B 36 Lm häkeln.

Reihe 1: (rS) 1 fM in die 2. Lm von der Nadel und jede Lm bis Reihenende, wenden – 35 fM

Reihen 2–6: 1 Lm, 35 fM, wenden.

Reihe 7: 1 Lm, 5 fM mit Garn B, 25 fM hMg mit Garn C, 5 fM mit Garn B, wenden.

Reihe 8: 1 Lm, 5 fM mit Garn B, 25 fM vMg mit Garn D, 5 fM mit Garn B, wenden.

Reihe 9: 1 Lm, 5 fM mit Garn B, 25 fM mit Garn D, 5 fM mit Garn B, wenden.

Reihe 10: 1 Lm, 5 fM mit Garn B, 6 fM mit Garn D, 13 fM vMg mit Garn B, 6 fM mit Garn D, 5 fM mit Garn B, wenden.

Reihen 11–15: 1 Lm, 5 fM mit Garn B, 6 fM mit Garn D, 13 fM mit Garn B, 6 fM mit Garn D, 5 fM mit Garn B, wenden.

Reihe 16: Wie Reihe 10.

Reihe 17: Wie Reihe 7.

Reihen 18–20: 1 Lm, 5 fM mit Garn B, 25 fM mit Garn C, 5 fM mit Garn B, wenden.

Reihe 21: 1 Lm, 5 fM, 25 fM hMg, 5 fM, wenden.

Reihe 22: 1 Lm, 35 fM, wenden.

Um den Rand des gesamten Teils herum wie folgt arbeiten:

Rd 23: 1 Lm, 34 fM, 2 fM in die Ecke, 20 fM, 2 fM in die Ecke, 34 fM, 2 fM in die Ecke, 20 fM, 1 fM in die 1. M – 115 fM

Rückseite

Mit Garn B 36 Lm häkeln.

Reihen 1–23 häkeln wie das Vorderteil.

Rd 24: fM hMg in der Runde.

Rd 25–27: fM in der Runde.

Beide Teile mit den linken Seiten aufeinanderlegen und folgendermaßen miteinander verbinden:

Rd 28: Km in der Runde, dabei ein Stück Pappe (in der passenden Größe) zwischen den Teilen einarbeiten. Mit mehreren Lagen die gewünschte Dicke erreichen.

Abschneiden, Enden vernähen.

Spulen

Viermal herstellen

Mit Garn E einen magic Ring anlegen.

Rd 1: 8 fM in den Ring, Km auf 1. fM – 8 fM

Abschneiden, Enden vernähen.

Garn B in eine beliebige M mit 1 Km ins hMg anschließen.

Rd 2: 1 fM hMg in dieselbe M, 2 fM hMg in die nächste M, 3 x [1 fM hMg, 2 fM hMg in die nächste M] – 12 fM

Km auf die 1. M, Garn abschneiden, Garnende zum beiderseitigen Festnähen stehenlassen.

Fertigstellung

Auf der Vorder- und der Rückseite eine Runde Km mit Garn A häkeln.

Jetzt mit Garn A und E gemäß den Abbildungen Details aufhäkeln. Nicht vergessen, eine Aufhängelasche anzubringen.



SCHALLPLATTE

Anmerkung: Wenn die Platte wirklich rund werden soll, solltest du die Zunahmen in jeder Runde an einer anderen Stelle platzieren, damit sie nicht übereinander liegen.

Mit Garn C einen magic Ring anlegen.

Rd 1: 6 fM im Ring – 6 fM

Rd 2: 2 fM in jede fM – 12 fM

Rd 3: 6 x [1 fM, 2 fM in die nächste M] – 18 fM

Mit dem letzten Umschlag der letzten Masche auf Garn A wechseln. Garn C abschneiden.

Rd 4: 6 x [2 fM hMg, 2 fM hMg in die nächste M] – 24 fM

Rd 5: 6 x [3 fM, 2 fM in die nächste M] – 30 fM

Rd 6: 6 x [4 fM, 2 fM in die nächste M] – 36 fM

Rd 7: 6 x [5 fM, 2 fM in die nächste M] – 42 fM

Rd 8: 6 x [6 fM, 2 fM in die nächste M] – 48 fM

Rd 9: 6 x [7 fM, 2 fM in die nächste M] – 54 fM

Rd 10: 6 x [8 fM, 2 fM in die nächste M] – 60 fM

Rd 11: 6 x [9 fM, 2 fM in die nächste M] – 66 fM

Rd 12: 6 x [10 fM, 2 fM in die nächste M] – 72 fM

Rd 13: 6 x [11 fM, 2 fM in die nächste M] – 78 fM

Rd 14: 6 x [12 fM, 2 fM in die nächste M] – 84 fM

Rd 15: 6 x [13 fM, 2 fM in die nächste M] – 90 fM

Abschneiden, Enden vernähen.

Nach diesem Muster eine zweite Platte herstellen, Garn aber nicht abschneiden.

Beide Teile mit den linken Seiten aufeinanderlegen und folgendermaßen miteinander verbinden:

Rd 16: Km in der Runde, dabei eine Scheibe Pappe einlegen.

Beim Abschneiden ein langes Garnende zum Aufhängen stehenlassen.

Mit Garn B und D statt C zwei weitere herstellen.



ROLLSCHUH

Stiefel

Mit Garn E 28 Km anschlagen.

Rd 1: In der 2. Km von der Nadel beginnend *26 fM, 2 fM in die letzte M, weiter entlang einer Seite der Lm-Kette, von * an wdH – 56 fM.

Rd 2: 2 x [27 fM, 3 fM in die nächste M] – 60 fM

Rd 3: 28 fM, 3 fM in die nächste M, 29 fM, 3 fM in die nächste M, 1 fM – 64 fM

Rd 4: 28 fM, 2 fM in die nächste M, 1 fM, 2 fM in die nächste M, 29 fM, 2 x [2 fM in die nächste M, 1 fM] – 68 fM

Rd 5: 28 fM, 2 fM in die nächste M, 3 fM, 2 fM in die nächste M, 29 fM, 2 fM in die nächste M, 3 fM, 2 fM in die nächste M, 1 fM – 72 fM

Rd 6: 28 fM, 2 x [2 fM in die nächste M, 2 fM], 2 fM in die nächste M, 29 fM, 2 x [2 fM in die nächste M, 2 fM], 2 fM in die nächste M, 1 fM – 78 fM

Rd 7: 28 fM, 3 x [2 fM in die nächste M, 2], 2 fM in die nächste M, 29 fM, 3 x [2 fM in die nächste M, 2 fM], 2 fM – 85 fM

Rd 8: fM hMg in der Runde.

Auf Garn D wechseln.

Rd 9: fM hMg in der Runde.

Rd 10–12: fM in der Runde.

Rd 13: 28 fM, 3 x [2 fM zus, 2 fM], 2 fM zus, 43 fM – 81 fM

Rd 14: fM.

Rd 15: 28 fM, 2 x [2 fM zus, 2 fM], 2 fM zus, 43 fM – 78 fM

Rd 16: fM.

Rd 17: 28 fM, 2 fM zus, 3 fM, 2 fM zus, 43 fM – 76 fM

Rd 18: fM.

Rd 19: 28 fM, 2 fM zus, 1 fM, 2 fM zus, 43 fM – 74 fM

Rd 20: fM.

Rd 21: 28 fM, 3 fM zus, 43 fM – 72 fM

Reihe 22: 26 fM, MM in hMg der nächsten M, die folgenden M nicht arbeiten, wenden – 26 fM

Reihe 23: 1 Lm, 2 fM zus, 60 fM, 2 fM zus, die folgenden M nicht arbeiten, wenden – 62 fM

Reihe 24: 1 fM, 2 fM zus, 58 fM, 2 fM zus, wenden – 60 fM

Reihe 25: 1 Lm, 2 x [2 fM zus], 52 fM, 2 x [2 fM zus], wenden – 56 fM

Reihe 26: 1 Lm, 2 x [2 fM zus], 48 fM, 2 x [2 fM zus], wenden – 52 fM

Reihe 27: 1 Lm, 2 x [2 fM zus], 44 fM, 2 x [2 fM zus], wenden – 48 fM

Reihe 28: 1 Lm, 2 x [2 fM zus], 40 fM, 2 x [2 fM zus], wenden – 44 fM

Reihe 29: 1 Lm, 2 x [2 fM zus], 36 fM, 2 x [2 fM zus], wenden – 40 fM

Reihe 30: 1 Lm, 2 x [2 fM zus], 13 fM, 2 fM zus, 2 fM, 2 fM zus, 13 fM, 2 x [2 fM zus], wenden – 34 fM

Reihe 31: 1 Lm, 2 x [2 fM zus], 10 fM, 2 fM zus, 2 fM, 2 fM zus, 10 fM, 2 x [2 fM zus], wenden – 28 fM

Reihe 32: 1 fM, 2 fM zus, 24 fM, 2 fM zus, wenden – 26 fM

Reihe 33: 1 fM, 2 fM zus, 22 fM, 2 fM zus, wenden – 24 fM

Reihen 34–37: 1 Lm, 24 fM, wenden.

Auf Garn F wechseln.

Reihe 38: 1 Lm, 24 fM, 1 fM in die Ecke, entlang der Seitenränder von R 22–37 fortsetzen, 16 fM, weiter mit den unbearbeiteten M aus Rd 23, 10 fM vMg, weiter entlang der Seitenränder von R 22–37, 16 fM, 1 fM in die 1. Lm.

Abschneiden, Enden vernähen.

Räder und Bremse

5-mal herstellen

Rückseite

Mit Garn B einen magic Ring anlegen.

Rd 1: 9 fM im Ring – 9 fM

Rd 2: 2 fM in jede fM – 18 fM

Rd 3: 9 x [1 fM, 2 fM in die nächste M] – 27 fM

Rd 4: fM hMg in der Runde.

Rd 5–7: fM in der Runde.

Abschneiden, Enden vernähen.

Vorderseite

Mit Garn B einen magic Ring anlegen.

Runden 1–3 häkeln wie Rückseite.

Beide Teile mit den linken Seiten aufeinanderlegen und folgendermaßen miteinander verbinden:

Rd 4: Km in der Runde, dabei füllen.

Garn abschneiden, dabei ein langes Garnende zum Festnähen stehenlassen.

Zunge

Garn F mit einer Km an die ungearbeitete Schlaufe von Rd 38 des Schuhs anschließen.

Reihe 1: 2 fM in dieselbe Schlaufe, 8 fM, 2 fM in die letzte Schlaufe, wenden – 12 fM

Reihen 2–20: 1 Lm, 12 fM, wenden.

Reihe 21: 1 Lm, 2 fM zus, 8 fM, 2 fM zus, wenden – 10 fM

Reihe 22: 1 Lm, 2 fM zus, 6 fM, 2 fM zus, wenden – 8 fM

Reihe 23: 1 Lm, 2 fM zus, 4 fM, 2 fM zus, wenden – 6 fM

Abschneiden, Enden vernähen.

Fertigstellung

Zunge am Schuh festnähen, damit der seine Form behält. Nach Wunsch mit Füllwatte und/oder Pappe füllen.

Gemäß Bild mit Farben C und E Streifen und mit Farbe B Schnürsenkel aufhäkeln.

Schlaufe zum Aufhängen anbringen.



Viel Spaß!

Studio Manya